

# NTT東日本エリアで フレッツ・スポットをご利用 いただくための設定追加方法

本マニュアルは、NTT西日本エリアのフレッツ・スポット設定済みのお客さまがNTT東日本エリアでフレッツ・スポットをご利用になる場合の追加設定を記載しています。西日本エリアでの設定がお済みでない場合は、対応の設定マニュアルをご参照ください。

<b>Windows 7 高セキュリティプラン 編</b> .....	<b>P1～P2</b>
<b>Windows 7 標準プラン 編</b> .....	<b>P3～P6</b>
<b>Windows Vista 高セキュリティプラン 編</b> .....	<b>P7～P8</b>
<b>Windows Vista 標準プラン 編</b> .....	<b>P9～P12</b>
<b>Windows XP 高セキュリティプラン 編</b> .....	<b>P13～P14</b>
<b>Windows XP 標準プラン 編</b> .....	<b>P15～P16</b>

# Windows 7 高セキュリティプラン 編

NTT西日本よりお届けしました電子証明書は、NTT東日本エリアでもご利用いただけます。

Windows7の場合は、電子証明書を2回インポートする必要があります。


NTT西日本フレッツ・スポットにてご利用いただいているノートパソコン(NTT西日本フレッツ・スポット電子証明書インストール済みのパソコン)をご利用ください。

※高セキュリティプランをご利用される場合は電子証明書を使用するため、暗号(WEP)キーの入力は必要ありません。


※NTT東日本エリアでご利用の際はプロバイダ(ISP)の提供メニューにより、新たに契約が発生する場合があります。詳細については、ご契約のプロバイダ(ISP)へご確認ください。

※NTT西日本エリアとは、富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県となります。※NTT東日本エリアとは、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の17都道府県となります。

1




【スタート】から【コントロールパネル】を開きます。

【ネットワークとインターネット】→【ネットワークと共有センター】→【新しい接続またはネットワークのセットアップ】のにクリックし、【接続またはネットワークのセットアップ】を開きます。



2




①【ワイヤレスネットワークに手動で接続します】を選択します。

②【次へ】をクリックします。



3



①【ネットワーク名】に「お申込内容のご案内」に記載された東日本エリアのSSIDを入力します。


②セキュリティの機能に「802.1x」を選択します。

③【ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する】を選択します。

④【次へ】をクリックします。




4



【接続の設定を変更します】をクリックします。




5



- ① **【セキュリティ】** タグをクリックします。
- ② **【ネットワークの認証方法の選択】** で **【Microsoft: スマートカードまたはその他の証明書】** を選択します。
- ③ **【設定】** をクリックします。




6



- ① **【信頼されたルート証明機関】** で **【SPOT-ACCESS-CA】** をチェックします。
- ② **【OK】** をクリックします。



7



**【OK】** をクリックします。



# Windows7 標準プラン 編




本マニュアルでは、NTT西日本エリアのフレッツ・スポット設定済みのお客さまがNTT東日本エリアでフレッツ・スポットをご利用になる場合の追加設定を記載しています。西日本エリアでの設定がお済みでない場合は、対応の設定マニュアルをご参照ください。



現在実行中のアプリケーションはすべて終了させておいてください。

1



- ①【スタートメニュー】から
- ②【コントロールパネル】をクリック



2



- 【コントロールパネル】にて、
- 【ネットワーク共有センター】をクリック




3



- 【ネットワーク設定の変更】から
- 【ネットワークに接続】をクリック



4



ご利用になる無線LAN機器の【ワイヤレスネットワーク接続】の状態が【有効】または【接続されていません】であることを確認する。

【無効】の場合は【ワイヤレスネットワーク接続】を選択し、【右クリック】→【有効】を選択し、【有効】または【接続されていません】と表示されるのを確認してウィンドウを閉じる。

5



【ネットワークと共有センター】ウィンドウの【更新】ボタンををクリック




6



【ワイヤレスネットワークの管理】をクリック




7



【ワイヤレスネットワークの管理】ウィンドウの【追加】をクリック



8



【ネットワークプロファイルを手動で作成します】  
をクリック



9



① 【ネットワーク名 (SSID)】にNTT西日本より  
開通時にお知らせしているNTT東日本エリ  
アのSSID (ESS-ID) を入力

② 【セキュリティの種類】に【WEP】を選択

③ 【セキュリティキーまたはパスワード】に  
NTT西日本より開通時にお知らせしている  
NTT東日本エリアの場合の暗号 (WEP) キー  
を入力

※SSID (ESS-ID)、暗号 (WEP) キーは<お申込内容のご案内>に  
記載しています。ASCIIまたはHEXのどちらを入力しても結構です。


④ 【ネットワークがブロードキャストを行ってい  
ない場合でも接続する】をチェック

※この欄にチェックがない場合は一部のフレッツ・スポットアクセス  
ポイントが利用できない場合があります。

⑤ 【次へ】をクリック




10



【接続の設定を変更します】をクリック



11



① 【接続】タブを選択

② 【このネットワークが接続範囲内に入ると自動  
的に接続する】にチェック

③ 【さらに優先順位の高いネットワークが利用可  
能な場合は、そのネットワークに接続する】にチェック

④ 【ネットワークが名前をブロードキャストしてい  
ない場合でも接続する】にチェック

12



- ① **【セキュリティ】** タブを選択
- ② **【セキュリティの種類】** に  
**【認証なし(オープンシステム)】** を選択
- ③ **【暗号化の種類】** に **【WEP】** を選択
- ④ **【OK】** をクリック

Click!

# Windows Vista 高セキュリティプラン 編

NTT西日本よりお届けしました電子証明書は、NTT東日本エリアでもご利用いただけます。

NTT西日本フレッツ・スポットにてご利用いただいているノートパソコン（NTT西日本フレッツ・スポット電子証明書インストール済みのパソコン）をご利用ください。

※高セキュリティプランをご利用される場合は電子証明書を使用するため、暗号（WEP）キーの入力は必要ありません。

※NTT東日本エリアでご利用の際はプロバイダ（ISP）の提供メニューにより、新たに契約が発生する場合があります。詳細については、ご契約のプロバイダ（ISP）へご確認ください。

※NTT西日本エリアとは、富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県となります。※NTT東日本エリアとは、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の17都道県となります。


1



【スタート】をクリックして【接続先】を選択し、  
【機能またはネットワークをセットアップします】  
をクリックします。



2




① 【ワイヤレスネットワークに手動で接続します】  
を選択します。

② 【次へ】をクリックします。



3



① 【ネットワーク名】に「お申込内容のご案内」に  
記載された東日本エリアのSSIDを入力します。


②セキュリティの機能に「802.1x」を選択します。

③ 【ネットワークがブロードキャストを行っていない  
場合でも接続する】をチェックします。

④入力が終わりましたら【次へ】をクリックします。




4



【接続の設定を変更します】をクリックします。




5



- ① **【セキュリティ】** タグをクリックします。
- ② **【ネットワークの認証方法の選択】** で **【Microsoft: スマートカードまたはその他の証明書】** を選択します。
- ③ **【設定】** をクリックします。




6



- ① **【信頼されたルート証明機関】** で **【SPOT-ACCESS-CA】** をチェックします。
- ② **【OK】** をクリックします。




7



**【OK】** をクリックします。



8



ワイヤレスネットワークの接続が正常に追加されましたので **【閉じる】** をクリックします。



# Windows Vista 標準プラン 編



本マニュアルでは、NTT西日本エリアのフレッツ・スポット設定済みのお客さまがNTT東日本エリアでフレッツ・スポットをご利用になる場合の追加設定を記載しています。西日本エリアでの設定がお済みでない場合は、対応の設定マニュアルをご参照ください。




現在実行中のアプリケーションはすべて終了させておいてください。

1



- ① 【スタートメニュー】から
- ② 【コントロールパネル】をクリック

2




- ① 【コントロールパネルホーム】にて、
- ② 【ネットワークとインターネット】の【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリック

3



- 【ネットワーク接続の管理】をクリック

4



ご利用になる無線LAN機器の【ワイヤレスネットワーク接続】の状態が【有効】または【接続されていません】であることを確認する。

【無効】の場合は【ワイヤレスネットワーク接続】を選択し、【右クリック】→【有効】を選択し、【有効】または【接続されていません】と表示されるのを確認してウィンドウを閉じる。

5




【ネットワークと共有センター】ウィンドウの【更新】ボタン  をクリック 


6




【ワイヤレスネットワークの管理】をクリック 


7




【ワイヤレスネットワークの管理】ウィンドウの【追加】をクリック 


8




【ネットワークプロファイルを手動で作成します】  
をクリック 

9




- ① 【ネットワーク名 (SSID)】にNTT西日本より  
開通時にお知らせしている**NTT東日本エリアの  
場合のSSID (ESS-ID)を入力**
- ② 【セキュリティの種類】に【**WEP**】を選択
- ③ 【セキュリティキーまたはパスフレーズ】に  
NTT西日本より開通時にお知らせしている  
**NTT東日本エリアの場合の暗号 (WEP) キーを入力**  
※SSID (ESS-ID)、暗号 (WEP) キーは<お申込内容のご案内>  
に記載しています。ASCIIまたはHEXのどちらを入力しても結構です。
- ④ 【**ネットワークがブロードキャストを行っていない  
場合でも接続する**】をチェック  
※この欄にチェックがない場合は一部のフレッツ・スポット  
アクセスポイントが利用できない場合があります。
- ⑤ 【**次へ**】をクリック 

10




【接続の設定を変更します】をクリック 

11



- ① 【**接続**】タブを選択
- ② 【このネットワークが接続範囲内に入ると自動  
的に接続する】にチェック
- ③ 【さらに優先順位の高いネットワークが利用可  
能な場合は、そのネットワークに接続する】にチェック
- ④ 【ネットワークがブロードキャストしていない場  
合でも接続する】にチェック



- ① **【セキュリティ】** タブを選択
- ② **【セキュリティの種類】** に **【認証なし(オープンシステム)】** を選択
- ③ **【暗号化の種類】** に **【WEP】** を選択
- ④ **【OK】** をクリック

Click! 

# Windows XP 高セキュリティプラン 編



本マニュアルでは、NTT西日本エリアのフレッツ・スポット設定済みのお客さまがNTT東日本エリアでフレッツ・スポットをご利用になる場合の追加設定を記載しています。西日本エリアでの設定がお済みでない場合は、対応の設定マニュアルをご参照ください。

NTT西日本よりお届けしました電子証明書は、NTT東日本エリアでもご利用いただけます。


NTT西日本フレッツ・スポットにてご利用いただいているノートパソコン（NTT西日本フレッツ・スポット電子証明書インストール済みのパソコン）をご利用ください。

※高セキュリティプランをご利用される場合は電子証明書を使用するため、暗号（WEP）キーの入力は必要ありません。

※NTT東日本エリアでご利用の際はプロバイダ（ISP）の提供メニューにより、新たに契約が発生する場合があります。詳細については、ご契約のプロバイダ（ISP）へご確認ください。

※NTT西日本エリアとは、富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県となります。※NTT東日本エリアとは、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の17都道府県となります。


1



【スタート】→【コントロールパネル】→  
【ネットワーク接続】をダブルクリック




2



【ネットワーク接続】画面が表示されたら  
【ワイヤレスネットワーク接続】を右クリックし、  
【プロパティ】をクリック




3



- ①ワイヤレスネットワークタブを選択
- ②【Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する】をチェック
- ③【追加】ボタンをクリック


4



- ① **【ネットワーク名 (SSID)】** にNTT西日本よりお知らせしているNTT東日本エリアの場合のSSID (ESS-ID) を入力
- ② **【ネットワーク認証】** で **【オープンシステム】** を選ぶ
- ③ **【データの暗号化】** で **【WEP】** を選ぶ
- ④ **【キーは自動的に提供される】** をチェック
- ⑤ **【認証タブ】** をクリック




5



- ① **【このネットワークでIEEE802.1Xを有効にする】** にチェックを入れ、**【EAPの種類】** で **【スマートカードまたはその他の証明書】** を選択
- ② **【プロパティ】** をクリック




6



- ① **【このコンピュータの証明書を使う】** と **【サーバーの証明書を有効化する】** にチェックを入れる
- ② **【信頼されたルート証明機関】** で **【SPOT-ACCESS-CA】** をチェック
- ③ **【この接続で別のユーザー名を使う】** をチェック
- ④ **【OK】** をクリック




7



優先するネットワークにNTT東日本エリアの場合のSSID (ESS-ID) が追加されているか確認

# Windows XP 標準プラン 編


1



【スタート】→【コントロールパネル】→  
【ネットワーク接続】をダブルクリック




2



【ネットワーク接続】画面が表示されたら  
【ワイヤレスネットワーク接続】を右クリックし、  
【プロパティ】をクリック




3



優先するネットワークにNTT西日本エリアの  
SSID (ESS-ID) が表示されていることを確認

4




- ①ワイヤレスネットワークタブを選択
- ②【Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する】をチェック
- ③【追加】ボタンをクリック



※無線LANカードの設定ユーティリティで「SSID (ESS-ID)」・「暗号 (WEP) キー」を設定する場合はチェックを外します。


5



- ①【ネットワーク名 (SSID)】にNTT西日本より開通時にお知らせしているNTT東日本エリアのSSID (ESS-ID) を入力
- ②【キーは自動的にチェックされる】がチェックされている場合はチェックを外す
- ③【データの暗号化 (WEP有効)】をチェック
- ④NTT東日本エリアの場合の暗号 (WEP) キーを入力
- ⑤暗号 (WEP) キーを再入力
- ⑥【OK】をクリック



6



優先するネットワークに入力したNTT西日本エリアの場合のSSID (ESS-ID) とNTT東日本エリアの場合のSSID (ESS-ID) が追加されているか確認

※NTT東日本エリアでご利用の際はプロバイダ (ISP) の提供メニューにより、新たに契約が発生する場合があります。詳細については、ご契約のプロバイダ (ISP) へご確認ください。