

標準プラン

# Windows 7 「フレッツ・スポット」設定マニュアル

本マニュアルは、フレッツを便利にご利用いただくための一般的な設定方法を記載しております。

※本設定では、インストール作業の後に再起動が必要になります。設定を行なう際のマニュアルは「表示」ではなく、必ず任意の場所にダウンロードし、ご利用いただけますようよろしくお願いします。

ワイヤレスネットワークの  
接続設定

インターネット接続の設定

インターネットへ接続する

- STEP1**   **ワイヤレスネットワークの接続設定** …… P1～P4
- STEP2**   **インターネット接続の設定** …………… P5～P6
- STEP3**   **インターネットへ接続する** …………… P7～P9


# STEP1 ワイヤレスネットワークの接続設定



現在実行中のアプリケーションはすべて終了させておいてください。  
無線LANアダプタの種類によっては、ワイヤレスネットワークと認識せず、ローカルネットワークと認識する機種もあります。その場合は、無線LANアダプタの設定ユーティリティにて設定を行います。

- ・事前に無線LANアダプタドライバのインストールが必要です。
- ・無線LANアダプタの設定ユーティリティにて設定される場合は、無線LANアダプタの取扱説明書をご参照ください。

1



①【スタートメニュー】から  
②【コントロールパネル】をクリック



2



【コントロールパネル】にて、  
【ネットワーク共有センター】をクリック




3



【アダプターの設定の変更】をクリック



4




ご利用になる無線LAN機器の【ワイヤレスネットワーク接続】の状態が【有効】または【接続されていません】であることを確認する。

【無効】の場合は【ワイヤレスネットワーク接続】を選択し、【右クリック】→【有効】を選択し、【有効】または【接続されていません】と表示されるのを確認してウィンドウを閉じる。

5



【ネットワークと共有センター】ウィンドウの【更新】ボタンをクリック



6



【ワイヤレスネットワークの管理】をクリック




7



【ワイヤレスネットワークの管理】ウィンドウの【追加】をクリック




8



【ネットワークプロファイルを手動で作成します】をクリック



9



①【ネットワーク名 (SSID)】にNTT西日本より開通時にお知らせしているNTT西日本エリアの場合のSSID (ESS-ID)を入力

②【セキュリティの種類】に【WEP】を選択

③【セキュリティキーまたはパスフレーズ】にNTT西日本より開通時にお知らせしているNTT西日本エリアの場合の暗号 (WEP) キーを入力

※SSID (ESS-ID)、暗号 (WEP) キーは<お申込内容のご案内>に記載しています。ASCIIまたはHEXのどちらを入力しても結構です。


④【ネットワークがブロードキャストを行っている場合でも接続する】をチェック

※この欄にチェックがない場合は一部のフレッツ・スポットアクセスポイントが利用できない場合があります。

⑤【次へ】をクリック




10



【接続の設定を変更します】をクリック



11




①【接続】タブを選択

②【このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に接続する】にチェック

③【さらに優先順位の高いネットワークが利用可能な場合は、そのネットワークに接続する】にチェック

④【ネットワークが名前をブロードキャストしていない場合でも接続する】にチェック

12




- ① **【セキュリティ】** タブを選択
- ② **【セキュリティの種類】** に  
**【認証なし(オープンシステム)】** を選択
- ③ **【暗号化の種類】** に **【WEP】** を選択
- ④ **【OK】** をクリック

Click!

# STEP2 インターネット接続の設定

1




【スタートメニュー】から  
【コントロールパネル】をクリック  
**Click!**

2




【コントロールパネル】にて、  
【ネットワークと共有センター】をクリック  
**Click!**

3




【ネットワーク設定の変更】から  
【新しい接続またはネットワークのセットアップ】  
をクリック  
**Click!**

4




【インターネットに接続します】を選択し、  
【次へ】をクリック  
**Click!**


5



【ブロードバンド (PPPoE)】をクリック 

6




プロバイダ (ISP) から提供された「ユーザー名」「パスワード」を入力し、【接続】をクリック 

入力方法	
プロバイダ (ISP) より提供された「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。 (例) taro@xxx.xx.xx ユーザID   ドメイン名	「半角・英数」モードで入力してください。 また大文字・小文字にご注意ください。

■ユーザー名とパスワードはプロバイダ(ISP)により名称が異なる場合があります。  
 ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など  
 パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など


※詳しくはプロバイダ (ISP) へご確認ください。  
 ※必要に応じて「このパスワードを記憶する」の設定項目にチェックを入れてください。

7



インターネットへの接続動作がはじまります。

8



インターネットに接続されました。

# STEP3 インターネットへ接続する



接続する前にお近くの **フレッツ スポット** がご利用できる場所へ移動してください。


ご利用スポットは、フレッツ・スポットホームページでご確認ください。

NTT西日本エリアの場合

<http://flets-w.com/spot/map/> (パソコン用)

<http://flets-w.com/spot/k/map/> (携帯電話用)

1



[スタートメニュー] から [コントロールパネル] をクリック




2



[ネットワーク共有センター] をクリック



3



[ネットワークに接続] をクリック



4



先ほど作成した【プロバイダ (ISP)】をクリックし、**[接続]** をクリック



※この手順ではプロフィール名を「NTT西日本」としていますが、実際にはP6で設定した接続名が表示されます

5



【接続】をクリック  
Click!


6



インターネットに接続完了

## インターネットを終了する場合は…

1




接続している【プロバイダ(ISP)】※を選択し、  
【接続済み】を確認して、【切断】をクリック

Click!

※P6で設定した接続名が表示されます

2



インターネットから切断

## インターネットにつながらない場合

**1**

**無線LAN機器が正常に設定されているかご確認ください。**

- 無線LAN機器は正常に装着されていますか？
- ドライバのインストールは正常に終了していますか？

**取扱いの機器メーカー等へお問い合わせください。**

**2**

**電波を受信していますか？**

ワイヤレスネットワーク接続または設定ユーティリティで電波状態を確認してください。

**プロバイダ (ISP) などの設定は正しいですか？**

プロバイダ(ISP)から提供された「ユーザ名」と「パスワード」は、正しく設定されていますか？

**設定・操作方法に関するお問い合わせ  
フレッツ・アプリケーションホットライン**

 **0120-473202**

午前9:00～午後6:00 [土・日・祝日も受付 (年末年始12/29～1/3を除く)]

※営業時間に変更になる場合がございます。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

**3**

**プロバイダ (ISP) についてご確認ください**

ご自宅でインターネットに常時接続されている場合は同時にフレッツ・スポットをご利用できない場合があります。

**プロバイダから提供される、「ユーザーID」や「パスワード」などの詳細については  
プロバイダ (ISP) へお問い合わせください。**

## 著作権／免責事項

- ・本書の内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
  - ・無断でコピー等を行うことは法律で禁止されています。
  - ・本書内容は予告なく変更することがあります。
  - ・本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
  - ・ソフトウェア及びデータに関して、動作保証も含め一切保証いたしません。
  - ・ソフトウェア及びデータの使用に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償は行わないものとします。
  - ・コンピュータプログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルすることを禁止します。
  - ・ソフトウェア及びデータを許可なく使用、ネットワーク等で転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止します。
- 
- ・Windows<sup>®</sup>、Internet Explorer<sup>®</sup>、は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - ・PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
  - ・Adobe及びAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
  - ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
  - ・本書中の登録商標または商標には<sup>®</sup>は表示しておりません。