

高セキュリティプラン

# Windows Vista 64bit 「フレッツ・スポット」設定マニュアル

本マニュアルは、フレッツを便利にご利用いただくための「フレッツ接続ツールパック」を利用した一般的な設定方法を記載しております。

※プロバイダ (ISP) から提供される設定方法と異なる場合がありますが、弊社提供の「フレッツ接続ツールパック」のご利用をおすすめします。

※本設定では、インストール作業の後に再起動が必要になります。設定を行なう際のマニュアルは「表示」ではなく、必ず任意の場所にダウンロードし、ご利用いただけますようよろしくお願いいたします。

電子証明書の  
インストール

Flets Spot 1X-Tool  
(64bit対応版)の  
インストール・設定

フレッツ接続  
ツールパックの  
インストール

フレッツ接続  
ツールの設定

インターネットへ  
接続する

- STEP1 電子証明書のインストール** ..... P1～P2
- STEP2 Flets Spot 1X-Tool(64bit対応版)のインストール・設定**.... P3～P7
- STEP3 フレッツ接続ツールパックのインストール** ..... P8～P12  
インストールツールの選択  
フレッツ用ツールバーのインストール  
フレッツ接続ツールのインストール
- STEP4 フレッツ接続ツールの設定** ..... P13
- STEP5 インターネットへ接続する** ..... P14～P16
- (付録) フレッツ・スクウェアへの接続** ..... P17


# STEP 1 電子証明書のインストール

※フレッツ・スポットの電子証明書をすでにインストール済みの方は、「フレッツ接続ツールパック」のインストールからお進みください。

- ①NTT西日本よりお届けの電子証明書 (CD-ROM) をパソコンのCD-ROMドライブにセットし、【スタート】→【マイコンピュータ】と順に選択
- ② (CD-ROM) のアイコンをダブルクリック

W Click!


1



証明書ファイルのアイコンをダブルクリック

W Click!


2



【次へ】をクリック

Click!


3



【次へ】をクリック

Click!

4




①NTT西日本よりお知らせしている**秘密キー**※  
のパスワードを入力

②【次へ】をクリック

Click!

※秘密キーはお申し込み内容のご案内に記載しています。

5




①【証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する】を選択

②【次へ】をクリック




6



【完了】をクリック



7



【はい】をクリック



8



【OK】をクリック



この操作で証明書が保存されます。  
証明書の有効期限は約5年となります。

※有効期限終了前に、ご契約時に「お申込内容のご案内」を送付させていただいたご住所にお送りいたします。  
電子証明書の有効期限が切れますと、フレッツ・スポットのご利用ができなくなります。  
引越し等で住所が変更になる場合は「0120-116116」にご連絡ください。


# STEP2 Flets Spot 1 X-Tool(64bit対応版)のインストール・設定

## Flets Spot 1 X-Tool(64bit対応版)のインストール


1



フレッツ・スポットホームページの「対応端末・設定方法」「フレッツ・スポットセットアップについて (パソコン)」からフレッツ接続ツールをダウンロードしてください。


画面の上のアイコンをダブルクリック  **W Click!**

2



**【次へ】**をクリック  **Click!**


3



- ① **【使用許諾契約書】**を確認
- ② **【使用許諾契約の条項に同意します】**をチェック
- ③ **【次へ】**をクリック 


**Click!**

4




**【次へ】**をクリック  **Click!**

5



【インストール】をクリック  
Click!


6



【完了】をクリック  
Click!

## Flets Spot 1X-Tool(64bit対応版) の設定

1




①【スタートメニュー】から  
②【すべてのプログラム】を  
クリック  
Click!




③Flets Spot 1X Toolフォルダの  
【Flets Spot 1X Tool】を  
クリック  
Click!

2




①ツールバーで表示される【Flets Spot 1X Tool】  
のアイコンをクリック  
Click!  
②【設定】をクリック  
Click!

3




- ① **【無線LANアダプタ】** を選択し、チェック
- ② **【西日本電信電話株式会社】** を選択し、チェック
- ③ **【編集】** をクリック 

4




- ① **【EAPの種類】** が **【EAP-TLS】** であることを確認
- ② **【プロパティ】** をクリック 

5




- ① **【証明書の種類】** が **【証明書ストア】** であることを確認
- ② **【参照】** をクリック 

6



- ① **【フレッツ・スポット】** の証明書を選択
- ② **【有効期限】** が期限内であることを確認
- ③ **【OK】** をクリック 


7



- ① **【SPOT-ACCESS-CA】**が表示されていることを確認
- ② **【サーバー証明書】**をチェック
- ③ **【選択】**をクリック




8



- ① **【証明書の種類】**が**【証明書ストア】**であることを確認
- ② **【参照】**をクリック



9




- ① **【SPOT-ACCESS-CA】**を選択
- ② **【OK】**をクリック



※【SPOT-ACCESS-CA】が一覧に表示されない場合はマイクロソフト社様の  
下記ホームページに記載された手順を実施し、再度手順 **7** から設定してください。  
※<http://support.microsoft.com/kb/932156/ja/>


10



- ① **【SPOT-ACCESS-CA】**が表示されていることを確認
- ② **【OK】**をクリック




11



【OK】をクリック  
Click!

12



- ① 【無線LANアダプタ】、【西日本電信電話株式会社】がチェックされ、一番上であることを確認
- ② 【OK】をクリック

Click!



東日本エリアでもご利用される場合は、【東日本電信電話株式会社】にもチェックを入れ、手順③～⑫の設定を同様に実施してください。

事前に設定しておくことで、東日本エリアでご利用する際にも自動で接続されます。

# STEP3 フレッツ接続ツールパックのインストール

1



フレッツ・スポットホームページの「対応端末・設定方法」  
「フレッツ・スポットセットアップについて (パソコン)」から  
フレッツ接続ツールをダウンロード  
してください。

画面の上のアイコンをダブルクリック



2




【続行】をクリック



3



【OK】をクリック



FlashPlayerがインストールされていない場合は、  
このインストール画面が表示されます。  
完了後、【CLOSE】をクリックして次へ。




- ・現在実行中のアプリケーションは全て終了させておいてください。
- ・Administrator (管理者) 権限を持ったユーザでログインする必要があります。
- ・インストール時にWindowsのCD-ROMが必要となる場合があります。



- ・セキュリティ対策ソフト等をご利用中の場合、インストール中にセキュリティ対策ソフトにより「警告」メッセージが表示される場合があります。
- ・本ツール類は、セキュリティ面で特に問題のあるものではありません。

## インストールツールの選択

1



### インストールするツールの選択

- ①インストールするツールにチェックを入れる
- ②【次へ】をクリック



### ●フレッツ接続ツール

フレッツ接続ツールとは、インターネット等へ接続するためのPPPoE対応ソフトウェアです。

※NTT西日本が提供するフレッツご利用者さま限定のソフトウェアです。  
※このソフトをインストールすることにより、2セッションで利用いただくことができます。




### ●ツールバー

インターネットに接続中でも簡単操作でフレッツ・スクウェアに切替できます。さらにインターネット検索など、便利な機能をご利用いただけます。

※ツールの推奨環境については、動作環境一覧 ([http://www.ntt-west.co.jp/flets/setsuzoku\\_tool/spec.html](http://www.ntt-west.co.jp/flets/setsuzoku_tool/spec.html)) でご確認ください。

2




### インストールを開始

- ①【インストール】をクリック



## フレッツ用ツールバーのインストール

1




### 使用許諾契約の同意

- ①契約内容をご確認の上、  
「同意する」にチェックを入れる
- ②【次へ】をクリック



2




## インストール先の選択

【インストール】をクリック  
Click!




CHECK!



インターネットエクスプローラが起動中の場合、  
下記の画面が表示されます。

インターネットエクスプローラを終了させ、【OK】をクリック  
Click!

3




## インストール完了

【閉じる】をクリック  
Click!

## フレッツ接続ツールのインストール

1




## 使用許諾契約の同意

① 契約内容をご確認の上、  
「同意する」にチェックを入れる

② 【次へ】をクリック  
Click!


2




### インストール先の選択

【次へ】をクリック 


3



### インストールオプションの選択

- ①「スタートアップ時に起動する」および「ショートカットを作成する」を選択
- ②【次へ】をクリック 

4




### インストールの確認

【はい】をクリック 



**CHECK!**

ファイアウォール機能が有効になっている場合に、下記の画面が表示される場合があります。




【はい】をクリック 



CHECK!


Internet Explorerの設定が「ダイヤルしない」になっていない場合のみ、下記の画面が表示されます。



【はい】をクリック  
Click!



5



インストールの完了

【完了】をクリック



Windowsが再起動されます。


# STEP4 フレッツ接続ツールの設定

1



【続行】をクリック  
Click!

2



## 「インターネット接続」の設定

- ① プロバイダ (ISP) 情報を入力
- ② 【作成】をクリック

Click!

入力方法	
プロバイダ (ISP) より提供された「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。 (例) taro@xxx.xx.xx ユーザID    ドメイン名	「半角・英数」モードで入力してください。 また大文字・小文字にご注意ください。

■ ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なります。  
ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など  
パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など


※詳しくはプロバイダ (ISP) へご確認ください。



Windows Vistaで初めて接続する際にはネットワークの場所を聞かれます。



ご家庭の場合は  
【家庭】をクリック  
Click!




設定完了  
【閉じる】をクリック  
Click!

# STEP5 インターネットへ接続する

## フレッツ接続ツールを使って接続する

1



### 接続

①デスクトップ画面上に作成された【フレッツ接続ツール】のショートカットをダブルクリック



②【プロバイダ (ISP)】※をダブルクリック



※P13の②で設定した接続名が表示されます。

2




例:NTT西日本公式ホームページ(イメージ)

### ブラウザ起動

ホームページをご覧いただけます。

ブラウザ (Internet Explorerなど) でホームページを表示します。

3



### インターネットを終了する


終了するときは接続している【プロバイダ (ISP)】※をダブルクリック



※P13の②で設定した接続名が表示されます。

## 参考 Flets Spot 1x Tool (64bit対応版) の操作方法

1



接続されていない状態


- ① ツールバーで表示される【Flets Spot 1x Tool (64bit対応版)】のアイコンをクリックする ▲

Click!

- ② 【再接続】をクリック! ▲


Click!

2




【接続中】の際は、アイコンの扉が閉じたり開いたりします

3



【接続】が完了すると、アイコンが【緑色】になります。  
引き続きISPやフレッツ・スクウェアに接続してください



※正常に接続されている場合

ツールバーで表示される【Flets Spot 1x Tool (64bit対応版)】のアイコンが【緑色】であれば【接続】できていますので、引き続きISPやフレッツ・スクウェアに接続してください。

# インターネットにつながらない場合

**1**

## 無線LAN機器が正常に設定されているかご確認ください

- 無線LAN機器は正常に装着されているか
- ドライバのインストールは正常に終了しているか

**取扱いの機器メーカー等へお問い合わせください**

**2**

## 電波を受信していますか？

ワイヤレスネットワーク接続または設定ユーティリティで電波状態を確認してください。

## フレッツ接続ツールについてご確認ください

- フレッツ接続ツールは起動しているか
- フレッツ接続ツールで、プロバイダ (ISP) へ接続しているか
- DNSサーバーアドレスの設定は正しいか
- ユーザーID、パスワードの設定に誤りはないか

### 設定・操作方法に関するお問い合わせ フレッツ・アプリケーションホットライン

 **0120-473202**

午前9:00～午後6:00 [土・日・祝日も受付 (年末年始12/29～1/3を除く)]

※営業時間は変更になる場合がございます。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

**3**

## プロバイダ (ISP) についてご確認ください

ご自宅でインターネットに常時接続されている場合は同時にフレッツ・スポットをご利用できない場合があります。

**プロバイダから提供される、「ユーザーID」や「パスワード」などの詳細については  
プロバイダ (ISP) へお問い合わせください**

## ●フレッツ・スクウェアとは？


NTT西日本のフレッツにご契約いただいているお客さまだけがご利用いただける、ブロードバンドコンテンツサイトです。通常のインターネットと異なり、NTT西日本のフレッツ網内に閉じた通信でのサービスとなりますので、ブロードバンドコンテンツを安定した品質でご利用いただけます。



デスクトップ画面上に作成された【フレッツ接続ツール】のショートカットをダブルクリック



## フレッツ接続ツール



フレッツ接続ツール内の手動接続プロファイルからフレッツ・スクウェアをダブルクリック



フレッツ・スクウェアの画面が立ち上がり、そのままご利用いただけます。

※画面・コンテンツは予告なく変更されることがあります。  
※画面は平成21年3月現在のものです。

## 著作権／免責事項

- ・本書の内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
  - ・無断でコピー等を行うことは法律で禁止されています。
  - ・本書内容は予告なく変更することがあります。
  - ・本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
  - ・ソフトウェア及びデータに関して、動作保証も含め一切保証いたしません。
  - ・ソフトウェア及びデータの使用に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償は行わないものとします。
  - ・コンピュータプログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルすることを禁止します。
  - ・ソフトウェア及びデータを許可なく使用、ネットワーク等で転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止します。
- 
- ・Windows<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> XP、Windows<sup>®</sup> 2000、Windows<sup>®</sup> Server 2003、Internet Explorer<sup>®</sup>、Microsoft Outlook Expressは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - ・Macintosh、MacOS<sup>®</sup>は米国Apple Computer,inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
  - ・PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
  - ・Adobe及びAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
  - ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
  - ・本書中の登録商標または商標には<sup>®</sup>は表示しておりません。