



フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用]

セットアップガイド

Windows Mobile 6 Classic、Professional

— Windows Mobile 5.0 for Pocket PC、Pocket PC Phone Edition —
搭載機をご利用の方向け

目次

目次	1
プログラム名の正式名称一覧	3
本セットアップガイドについての注意事項	3
はじめにお読みください	4
はじめに	4
フレッツ・スポットとは	4
フレッツ・スポットのご利用にあたっての注意事項	5
フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] ご利用の前に	6
フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] ご利用時の注意事項	6
フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] のシステム要件	7
工事情報・故障情報について	8
お問い合わせ先	8
参考：フレッツ・スクウェアのご案内	9
フレッツ・スポット接続ツールのセットアップ方法	10
1. フレッツ・スポット接続ツールをインストールする	11
ホストPCからインストールする	12
2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する	18
インターネットへの接続設定を登録する	19

フレッツ・スポットからインターネットに接続する	24
接続を切断する	30
3. フレッツ・スポット接続ツールの設定変更	31
インターネットへの接続設定を変更する	32
インターネットへの接続設定を削除する	33
アクセスポイントへの接続設定を変更する	34
自動接続を有効にする	36
PPPoEのサービスを停止する	38
Windows Mobileをリセットする	40
バージョン情報を表示する	41
4. フレッツ・スポット接続ツールをアンインストールする	42
Windows Mobile搭載機を操作してアンインストールする	43
ホストPCを操作してアンインストールする	46
付録	50
Q & A (困ったときは)	50
お問い合わせ診断フロー	55
索引	57
用語説明	58
フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] のバージョンアップについて	59

プログラム名の正式名称一覧

本セットアップガイド中では、プログラム名を略称で表記しています。本セットアップガイド中の表記と正式名称の対応関係は、以下の通りです。

本セットアップガイド中の表記	正式名称
Windows Mobile 6	Microsoft® Windows Mobile® 6 Classic Microsoft® Windows Mobile® 6 Professional
Windows Mobile 5.0	Microsoft® Windows Mobile® 5.0 for Pocket PC Microsoft® Windows Mobile® 5.0 for Pocket PC Phone Edition
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Operating System
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Operating System
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista® Operating System
ActiveSync	Microsoft® ActiveSync®
Windows Mobile デバイスセンター	Microsoft® Windows Mobile® デバイスセンター
Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer® Mobile
Media Player	Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile for Pocket PC

本セットアップガイドについての注意事項

- 本セットアップガイドの一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製または、改訂することを禁じます。
- 本セットアップガイドの内容は、予告なく変更することがあります。
- 本セットアップガイドにおける製品に関する記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
- Microsoft、ActiveSync、Windows、Windows NT、Windows Vista、Windows ロゴ、Windows Mobile、Internet Explorer、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
- 本文中の各社の登録商標または商標には、TM・®は表示しておりません。

はじめにお読みください

はじめに


この度は、『フレッツ・スポット』をお申し込みいただき誠にありがとうございます。
本セットアップガイドでは、Windows Mobile搭載機で『フレッツ・スポット』をご利用になる際に必要となる『フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用]』のインストール方法、設定方法などを紹介しています。

お知らせ

- ・本セットアップガイドでは、『Windows Mobile 6 Classic』、『Windows Mobile 6 Professional』、『Windows Mobile 5.0 for Pocket PC』及び『Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition』を『Windows Mobile』と呼びます。

フレッツ・スポットとは

フレッツ・スポットは、外出先の駅や空港、ホテル、飲食店など、街なかのアクセスポイントからインターネットに接続できる公衆無線LANアクセスサービスです。ノートパソコンやPDAに無線LANカードを差し込むだけで、高速・大容量のモバイル通信を楽しめます。



- 無線LANを利用した、通信料が定額制の高速インターネット接続サービスです。
- ベストエフォート型の通信サービスです。
(ネットワークが混雑した時に、通信速度が変動することがあります。)

フレッツ・スポットのご利用にあたっての注意事項

- インターネットのご利用には、本サービスに対応したISP（プロバイダ）へのご契約が必要です。（利用料金については、ISPへお問い合わせください。）
- 本サービスをWindows Mobile搭載機でご利用になるには、IEEE802.11a、11bまたは11gに対応（Wi-Fi認定）した無線LANカード、またはIEEE802.11a、11bまたは11gに対応（Wi-Fi認定）した無線LAN機能を内蔵したWindows Mobile搭載機が必要となります。
- フレッツ・スポット「高セキュリティプラン（電子証明書による認証とダイナミック暗号キー配信を利用したIEEE802.1xによるサービス）」は、Windows Mobile搭載機ではご利用いただけませんので、ご注意ください。
- 本サービスはベストエフォート型サービスであり、一定の通信速度を保証するものではありません。（ネットワークの利用状況、電波の環境等により通信速度が低下する場合があります。）
- 電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等により、電波障害、電波干渉等が発生した場合、本サービスを一時的に利用できないことがあります。
- 弊社設備増設等の工事に伴い、ご利用を一時中断させていただく場合があります。
- ご利用場所によっては、サービスがご利用できない時間帯があります。

フレッツ・スポット接続ツール[Windows Mobile用]ご利用の前に

- 『フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用]』は、NTT西日本が配布いたしますソフトウェアです。Windows Mobile搭載機で『フレッツ・スポット』をご利用の際に必要となります。
- 本セットアップガイドでは、『フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用]』のインストール方法、設定方法などを紹介しています。

フレッツ・スポット接続ツール[Windows Mobile用]ご利用時の注意事項

- フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] は、NTT西日本で接続確認を行っていますが、全ての状況下においての動作を保証していません。フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] の使用に伴う直接または間接的障害・損害が生じても、NTT西日本はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償などは行わないものとします。
- 本セットアップガイドに記載した設定手順は一般的な例です。手順どおり進まない場合は、記載内容や設定項目を参考に設定を行ってください。
- あらかじめIEEE802.11a、11bまたは11gに対応（Wi-Fi認定）した無線LANカードをセットアップしてください。なお、LANカードの種類によっては、ドライバのバージョンにより接続できなかったり、動作が不安定になる場合があります。各メーカーのホームページから最新のドライバをダウンロードしてお使いいただくことをお勧めします。

フレッツ・スポット接続ツール[Windows Mobile用]のシステム要件

ご利用の携帯端末が以下の動作環境であることをご確認ください。

※フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] は、日本語版のWindows Mobile 搭載機のみに対応となります。

システム要件

- 機種 : Windows Mobile 6 Classic搭載機、
Windows Mobile 6 Professional搭載機、
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC搭載機、
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition搭載機
のいずれか
- メモリ空き容量 : 最小800Kbytes
- 無線LANカード : 接続確認済みの無線LANカードについては、弊社ホームページを
ご確認ください
<http://flets-w.com/spot/>

なお、フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] をインストールするには、以下の要件を満たしたパソコンが、ホストPCとして必要です。

- ホストPCのOS : Windows 2000、Windows XP、Windows Vistaのいずれか
- 同期ソフトウェア : お使いのパソコンが Windows XP/2000 の場合
Windows Mobile搭載機に付属のActiveSync

お使いのパソコンが Windows Vista の場合
Windows Mobile搭載機に付属のWindows Mobile デバイスセンタ

工事情報・故障情報について

ご利用の一時中断等については、下記のホームページに掲載しますのでご覧ください。

<http://www.ntt-west.co.jp/info/construction/>

お問い合わせ先

※お問い合わせの前に、「お問い合わせ診断フロー (P. 55)」をご確認くださいませよう願
いします。

●フレッツ・スポットの設定・操作方法等に関するお問い合わせ先

[フレッツ・アプリケーションサービスホットライン]

お問い合わせ電話番号：0120-473202

※携帯電話・PHSからもご利用可能です。

受付時間：午前9：00～午後6：00

[土・日・祝日も受付（年末年始12/29～1/3を除く）]

●フレッツ・スポットの通信速度・故障・技術等障に関するお問い合わせ先

[IPカスタマサポート]

お問い合わせ電話番号：0120-248395（24時間受付）

※携帯電話・PHSからもご利用可能です。

●移転・解約およびその他お申し込み等に関する連絡先

お問い合わせ電話番号：0120-116116

※携帯電話・PHSからもご利用可能です。

受付時間：午前9：00～午後9：00

[土・日・祝日も受付（年末年始12/29～1/3を除く）]

●サービスに関する最新情報ホームページ

<http://flets-w.com/spot/>

参考:フレッツ・スクウェアのご案内

- 「フレッツ・スクウェア」はフレッツユーザ限定の“ブロードバンドサイト”
フレッツ・スクウェアは様々なブロードバンドコンテンツが楽しめるフレッツユーザ限定のブロードバンドサイトです。フレッツ・スポットから、またご自宅のフレッツ回線からもご利用いただけます。

「フレッツ・スクウェア」 トップ画面イメージ

- パソコン専用ホームページ



※本ページは、予告無く変更する場合がございます。

ご注意!

- ・ フレッツ・スクウェアはPDA (Windows Mobile) 向けのサイトではないため、接続することはできませんが、正常に表示されない場合がございます。
- ・ フレッツ・スクウェアを閲覧するためには、フレッツ・スポット接続ツールから「フレッツ・スクウェア (西日本)」を選択して接続。次にブラウザを起動し、URLに「<http://www.flets/>」を入力してください。

※ ご自宅からご利用になる場合の接続方法については下記ホームページをご覧ください。
<http://www.flets-square.info/>

フレッツ・スポット接続ツールのセットアップ方法

以下の手順で設定を行ってください

1

フレッツ・スポット対応のISP（プロバイダ）をご契約ください
⇒対応プロバイダについては、弊社ホームページをご確認ください
<http://flets-w.com/spot/>

2

無線LANカードのドライバをWindows Mobile搭載機にインストールしてください
⇒IEEE802.11a、11bまたは11gに対応（Wi-Fi認定）した無線LANカードのドライバをインストールしてください

※ 本接続ツールは、NTT西日本・NTT東日本のフレッツ・スポットの設定・接続をサポートしておりますので、NTT西日本よりお知らせしているフレッツ・スポットのSSID・暗号（WEP）キーをお客さまにて設定する必要はございません。

3

1. フレッツ・スポット接続ツールをインストールする ⇒P.11参照

4

無線LANを有効にしてください
⇒無線LANを有効にする方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください

5

2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する ⇒P.18参照

快適なインターネットをお楽しみください

1. フレッツ・スポット接続ツールをインストールする

接続ツールをインストールする前に必要な準備

お使いのパソコンが Windows XP/2000の場合

ご利用のWindows Mobile搭載機とホストPCをActiveSyncで接続してください

⇒ActiveSyncの操作方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください

お使いのパソコンが Windows Vistaの場合

ご利用のWindows Mobile搭載機とホストPCをWindows Mobile デバイスセンターで接続してください

⇒Windows Mobile デバイスセンターの操作方法については、Windows Mobile 搭載機の取扱説明書をご参照ください

- この章で説明するインストール方法は、ホストPCのOSとしてWindows XPを利用している場合を例にとって説明しています。他のバージョンのOSでも、同様の操作でインストールすることができます。

ホストPCからインストールする

ActiveSyncでホストPCとWindows Mobile搭載機を接続します。接続したホストPCを操作することにより、接続ツールをインストールします。

お知らせ


- ・ ActiveSyncの詳しい操作方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください。

1. インストールの準備をしましょう（ホストPCを操作）

Windows XP/2000 の場合

1

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを利用してホストPCとWindows Mobile搭載機を接続する




Windows Vista の場合



2

弊社ホームページからダウンロードしたフレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] のインストーラーをダブルクリックして実行する

Windows Mobile 6搭載機及びWindows Mobile 5.0搭載機用のインストーラー：
setupWM60_PSPC.exe




ご注意！

- ・ Windows Mobile 6搭載機及びWindows Mobile 5.0搭載機をご利用の場合、インストーラーのファイル名は“setupWM60_PSPC.exe”です。
- ・ Windows Mobile 6搭載機及びWindows Mobile 5.0搭載機に、Windows Mobile 6搭載機及びWindows Mobile 5.0搭載機用以外の接続ツール (“setupPPC2002.exe”、“setupPPC2003SE.exe” など) をインストールしようとする、ホストPCでのインストール操作の終了後、Windows Mobile搭載機の画面に「お使いの接続ツールはバージョンが違います」と表示されます。
【OK】をタップすると、「フレッツ・スポット接続ツール [Pocket PC用] のインストールに失敗しました。」などと表示され、接続ツールをインストールすることができません。

1. フレッツ・スポット接続ツールをインストールする

2. フレッツ・スポット接続ツールをインストールしましょう(ホストPCを操作)


3
【インストール】ボタン
をクリックする




1. フレッツ・スポット接続ツールをインストールする

4
使用許諾契約書を確認する

5
【同意します】ボタンをクリックする



6
【OK】ボタンをクリックする





お知らせ

- ・ステップ⑥で【OK】ボタンを押すと、接続ツールのモジュールがホストPCにコピーされ、ActiveSyncのアプリケーションマネージャで再インストールすることが可能になります。
- ・ステップ⑥で【スキップ】ボタンを押すと、接続ツールのモジュールはホストPCにコピーされません。再インストールする際には、弊社ホームページからダウンロードしたインストーラーが必要となります。

1. フレッツ・スポット接続ツールをインストールする


7

【OK】ボタンをクリックする



8

【OK】ボタンをクリックする




3. 本体をリセットしましょう（Windows Mobile搭載機を操作）

9 接続ツールのインストールが完了したことを確認する

10 【はい】をタップする

次ページ以降の「2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する」を参照して、設定を行う



ご注意！

- ・ 接続ツールのインストールが完了した後は、必ず本体をリセットしてください。リセットせずに接続ツールを起動しようとする、「PPPoEに対応したドライバが見つかりませんでした。アプリケーションを終了します。」と表示されて、接続ツールを起動することができません。
- ・ リセットの方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください。
- ・ 本ページに記載するリセットとは、Windows Mobile搭載機を初期状態に戻す「フル・リセット」のことではありません。

2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する

フレッツ・スポットに接続する前に必要な準備

1

インターネットへの接続設定を登録してください ⇒次ページ以降参照

※ 本接続ツールは、NTT西日本・NTT東日本のフレッツ・スポットの設定・接続をサポートしておりますので、NTT西日本よりお知らせしているフレッツ・スポットのSSID・暗号（WEP）キーをお客さまにて設定する必要はございません。

2

26Bフレッツ・スポットからインターネットに接続する ⇒P.24参照

3

27B接続を切断する ⇒P.30参照


インターネットへの接続設定を登録する

インストールが完了した後は、フレッツ・スポットからインターネットに接続するための接続設定を登録します。


本接続ツールには、複数の接続設定を複数登録しておくことができます。登録した接続設定はプルダウンメニューで選択することができます。

また、本接続ツールは、NTT西日本・NTT東日本のフレッツ・スポットの設定・接続をサポートしておりますので、NTT西日本よりお知らせしているフレッツ・スポットのSSID・暗号(WEP)キーをお客さまにて設定する必要はございません。

1. フレッツ・スポット接続ツールを起動しましょう



2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する




ご注意！

- ・インストール完了後にフレッツ・スポット接続ツールを起動しようとしたとき、「PPPoEに対応したドライバが見つかりませんでした。アプリケーションを終了します。」と表示されて起動することができない場合は、本体をリセットしてから接続ツールを起動してください。
- ・リセットの方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください。
- ・本ページに記載するリセットとは、Windows Mobile搭載機を初期状態に戻す「フル・リセット」のことではありません。


お知らせ

- ・接続ツールには以下の『フレッツ・スクウェア』の接続先設定があらかじめ登録されています。
 1. NTT東日本エリアの「フレッツ・スクウェア」に接続する接続設定
接続名称：「フレッツ・スクウェア (NTT 東エリア)」
 2. NTT西日本エリアの「フレッツ・スクウェア」に接続する接続設定
接続名称：「フレッツ・スクウェア (NTT 西エリア)」

『フレッツ・スクウェア』については、「参考：フレッツ・スクウェアのご案内 (P. 9)」をご参照ください。



2. インターネットへの接続設定を登録しましょう



お知らせ

- ・ステップ⑦では、お客さまが接続されるISP（プロバイダ）の名前などのわかりやすい名前に変更してください。
- ・上の画面でパスワードを入力せず、【パスワードの保存】チェックボックスをチェックせずに、接続先設定を登録した場合は、ISP（プロバイダ）に接続する際にパスワードを入力する必要があります。
- ・パスワードを入力して、【パスワードの保存】チェックボックスをチェックして、接続先設定を登録した場合は、入力したパスワードが保存されます。ISP（プロバイダ）に接続する際は、入力したパスワードが使用されます。

重要！

- ・ステップ⑧では、お客さまがお申し込みのISP（プロバイダ）より提供された「ユーザーID」に「ISP識別子」を付加して、入力してください。

ユーザー名の例： user_id@***.isp.ne.jp

↑ ↑
 ユーザID ISP識別子の例

- ・「ISP識別子」が分からない場合は、各ISP（プロバイダ）にお問い合わせください。
- ・ステップ⑦でユーザー名を入力する際は、半角の英数字記号を入力してください。全角／半角、英字の大文字／小文字は、区別されますのでご注意ください。

ご注意！

- ・パスワードを保存すると、お手持ちのWindows Mobile搭載機を利用するユーザーなら誰でも、ISP（プロバイダ）に接続することが可能になりますのでご注意ください。
- ・上の画面でパスワードを入力しても、【パスワード保存】チェックボックスをチェックしないと、パスワードは保存されません。
- ・パスワードは、半角の英数字記号を入力してください。全角／半角、英字の大文字／小文字は、区別されますのでご注意ください。

10

ISP（プロバイダ）から指定された内容を設定する

変更

サーバーが割り当てたIPアドレスを使用する
 指定したIPアドレスを使用する

IPアドレス:

IPヘッダ圧縮を使う
 リモートネットワーク上のデフォルトゲートウェイを使用する
 認証方式を変更する

接続 IPアドレス **ネームサーバー**

OK A キャンセル

11

【ネームサーバー】タブをタップする

重要！

- ・「接続に失敗しました」と表示されて接続できない場合は、上の画面の【IPアドレス】タブの【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックして、接続を試みてください。
【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックすることにより、接続が可能になる場合があります。

12

ISP（プロバイダ）から指定された内容を設定する

変更

DHCPをこのアダプタで割り当てにするとネームサーバー アドレスが自動的に割り当てられる可能性があります。

プライマリ DNS: [. . .]

セカンダリ DNS: [. . .]

プライマリ WINS: [. . .]

セカンダリ WINS: [. . .]

接続	IPアドレス	ネームサーバー
かな	Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -	←BS
カナ	→ q w e r t y u i o p @	← →
英数	Cap a s d f g h j k l ; : :	←
半角	全 z x c v b n m , . / \	←
記号	Ctl ^	¥ [] 変換

OK A キャンセル

13

【OK】をタップする

お知らせ

- ・ISP（プロバイダ）によっては、【ネームサーバー】タブには、なにも入力する必要がないことがあります。
 - ・【接続】タブで【パスワードを保存】チェックボックスをチェックした場合、ステップ⑫で【OK】をタップすると、「このパスワードを保存すると、このデバイスを使用するユーザーなら誰でもこのパスワードで保護されている情報にアクセスすることが可能です。」と表示されます。
- 【OK】をタップすると、次の画面が表示されます。

登録が完了すると、登録した接続先が選択された状態になります

接続

接続先: 0000への接続

ユーザー名: ***@***.ne.jp

パスワード: []

アダプタ: 内蔵ワイヤレスLAN

MACアドレス: 00-00-00-00-00-00

接続 終了

かな	Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-
かな	Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←BS
カナ	→	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@
英数	Cap	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:
半角	全	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	\
記号	Ctl	^									¥	[] 変換

A キュー

パスワードを保存していない場合、この画面でパスワードを入力して、【接続】ボタンをタップするとISP（プロバイダ）に接続します
詳しくは、P. 21をご参照ください

フレッツ・スポットからインターネットに接続する

本接続ツールを用いて、フレッツ・スポットのアクセスポイントからISP（プロバイダ）に接続します。

ご注意！

- ・本接続ツールによる接続と、ActiveSyncによる接続は、同時に利用することはできません。

本接続ツールを使用してISP（プロバイダ）に接続する際には、事前にActiveSyncによる接続を切断してください。

1. 接続ツールを起動しましょう

1


接続する前に、お近くのご利用場所へ移動してください
ご利用場所については、下記のホームページでご確認ください
<http://flets-w.com/spot/>

2



【スタート】をタップする

3

【プログラム】をタップする



2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する




ご注意！

- ・ステップ⑦でパスワードを入力する際は、半角の英数字記号を入力してください。全角／半角、英字の大文字／小文字は、区別されますのでご注意ください。
- ・接続先設定の登録時に【接続】タブでパスワードを入力して、【パスワードを保存】チェックボックスをチェックして登録した場合は、【パスワード：】欄にあらかじめ「*（アスタリスク）」が表示され、接続時にパスワードを変更することはできません。パスワードを変更する場合は、「インターネットへの接続設定を変更する（P. 32）」を参照して、変更してください。
- ・接続時にユーザー名を変更することはできません。ユーザー名を変更する場合は、「インターネットへの接続設定を変更する（P. 32）」を参照して、変更してください。

お知らせ

- ・ステップ⑦で入力する【パスワード：】欄には、入力した文字のかわりに「*（アスタリスク）」が表示されます。
- ・接続に失敗した場合は、「接続エラー」画面が表示されます。「接続エラー」画面で【設定...】ボタンをタップすると、接続先設定の登録内容を変更できます。「インターネットへの接続設定を登録する（P. 19）」のステップ⑦以降を参照して、変更してください。



2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する



フレッツ・スポットのアクセ
スポイントを検索します

フレッツ・スポットのアクセスポイン
トが見つかったら接続します

重要！

- ・フレッツ・スポットを検索中と表示された後、「アクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されて接続できない場合は、フレッツ・スポットがご利用いただける場所ではない可能性があります。フレッツ・スポットがご利用いただける場所へ移動して、再度お試しください。
- ・フレッツ・スポットを検索中と表示された後、「アクセスポイントとの接続に失敗しました」と表示されて接続できない場合は、フレッツ・スポットに登録している無線LANカードでないことが考えられます。フレッツ・スポットに登録している無線LANカードで再度お試しください。

2. フレッツ・スポット接続ツールを使って接続する



フレッツ・スポットのアクセスポイントに接続後、ISP（プロバイダ）に接続します。

接続が完了すると、接続中を示すアイコンがコマンドバーに表示されます

重要！


- ・「接続に失敗しました」と表示されて接続できない場合は、接続先設定の【IPアドレス】タブの【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックして、接続を試みてください。

【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックすることにより、接続が可能になる場合があります。

接続先設定の変更方法については、「インターネットへの接続設定を変更する (P. 32)」をご参照ください。

14

ここをタップするとスタートメニューが表示され、Internet Explorerや受信トレイを起動できる



接続を切断する方法については、「接続を切断する (P. 30)」をご参照ください

ご注意！

- ・ EMOBILE「EMONSTER」をお使いの場合、「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法：」が「既定のインターネット接続」に設定されていないと、接続ツールでISP（プロバイダ）に接続しても、Internet Explorerでホームページを閲覧したり、受信トレイで電子メールを送受信することはできません。

インターネットへの接続方法を設定する



1. 【スタート】⇒【設定】⇒【接続】タブ ⇒【接続】をタップします。
2. 【詳細設定】タブ ⇒【ネットワークの選択】をタップします。
3. 【インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法：】で【既定のインターネット接続】を選択し、【OK】をタップします。

接続を切断する

本接続ツールによる接続を切断する方法について説明します。





1 「フレッツ・スポットからインターネットに接続する (P. 24)」のステップ①～⑤の操作を行って右の画面を表示する

2 接続中を示すアイコンをタップする



3 【切断】ボタンをタップする

お知らせ

- ・本接続ツールによる接続中は、「Today」画面のタスクバーにも、 アイコンが表示されます。
「Today」画面で、 アイコンをタップしても、上の画面が表示されます。
- ・タイトルバーに表示されている  アイコンをタップして表示される画面の【切断】ボタンでも切断できます。(お使いのWindows Mobile搭載機によっては接続後も  アイコンのままの場合があります)

3. フレッツ・スポット接続ツールの設定変更

インターネットへの接続設定を変更するには・・・ ⇒P.32参照

インターネットへの接続設定を削除するには・・・ ⇒P.33参照

アクセスポイントへの接続設定を変更するには・・・ ⇒P.34参照

自動接続を有効にするには・・・ ⇒P.36参照



PPPoEのサービスを停止するには・・・ ⇒P.38参照

Windows Mobileをリセットするには・・・ ⇒P.40参照

バージョン情報を表示するには・・・ ⇒P.41参照

インターネットへの接続設定を変更する

登録済みの接続設定の内容を変更する方法について説明します。

**ご注意！**

- ・ISP（プロバイダ）への接続中に、接続に使用している接続設定を変更した場合、変更内容は次回の接続時に有効となります。

インターネットへの接続設定を削除する

登録済みの接続設定の内容を削除する方法について説明します。

1 「インターネットへの接続設定を登録する (P. 19)」のステップ①～⑤の操作を行って右の画面を表示する

2 【▼】をタップすると表示されるプルダウンメニューで、削除する接続先設定をタップする

3 【メニュー】をタップする

4 【削除】をタップする

5 【OK】ボタンをタップすると、接続先設定が削除される



お知らせ


- ・ISP（プロバイダ）への接続中に、接続に使用している接続設定を削除しても、その場では切断されません。

アクセスポイントへの接続設定を変更する

フレッツ・スポットに接続する場合は、設定を変更する必要はありません。

本接続ツールからフレッツ・スポット以外のアクセスポイントに接続する場合の設定変更方法について説明します。






お知らせ

- ・ 【NTT-WEST】はNTT西日本エリアのアクセスポイント、【FLETS-SPOT】はNTT東日本エリアのアクセスポイントになります。
- ・ 【フレッツ・スポットを検索して接続する】のチェックをはずし、【接続先SSID】のプルダウンメニューで接続先アクセスポイントを選択した場合、選択したアクセスポイントにのみ接続されます。
また、【接続先SSID】のプルダウンメニューでは、Windows Mobileの「ワイヤレスネットワークの構成」で設定したSSIDも選択できます。
- ・ 本接続ツール以外のアプリケーションなどでアクセスポイントに接続する場合は、【接続時にアクセスポイントに接続する】のチェックをはずしてください。

自動接続を有効にする


本接続ツールを起動すると同時に、指定した接続先に自動接続する方法について説明します。

1 「インターネットへの接続設定を登録する (P. 19)」のステップ①～⑤の操作を行って右の画面を表示する



2 【メニュー】をタップする

3 【設定】をタップする



4 【自動接続の設定】をタップする

5 【自動接続を有効にする】にチェックする

6 【▼】をタップすると表示されるプルダウンメニューで、自動接続する接続先設定をタップする

7 【優先するアダプタを指定する】場合はチェックし、【▼】をタップすると表示されるプルダウンメニューで、アダプタをタップする

8 特にアダプタを指定しない場合は【見つかったアダプタを使用する】にチェックする

9 【OK】をタップする

お知らせ

- ・【優先するアダプタを指定する】チェックボックスにチェックしない場合は【見つかったアダプタを使用する】チェックボックスが自動的にチェックされます。

PPPoEのサービスを停止する

通常の接続では、この操作は必要ありません。アンインストールせずに一時的にPPPoEのサービスを停止したい場合に使用します。

The image shows two screenshots of the 'フレッツ・スポット接続ツール' (Flets Spot Connection Tool) interface. The first screenshot shows the main connection settings screen with a menu open. The second screenshot shows the 'サービスの設定' (Service Settings) screen.

1 「インターネットへの接続設定を登録する (P. 19)」のステップ①～⑤の操作を行って右の画面を表示する

2 【メニュー】をタップする


3 【設定】をタップする

4 【サービスの設定】をタップする

The interface includes the following fields and buttons:

- 接続先: ○○○への接続
- ユーザー名: * * * @ * * * .ne.jp
- パスワード: * * * * *
- アダプタ: 内蔵ワイヤレスLAN
- MACアドレス: 00-00-00-00-00-00
- 接続 (Connect) / 終了 (End)
- メニュー (Menu)
- 追加 (A), 変更 (C), 削除 (D), 設定 (S), Windows Mobileのリセット (R), バージョン情報... (Q)
- サービスの設定 (S), アクセスポイントへの接続の設定 (W), 自動接続の設定 (A), バージョン情報... (Q)

3. フレッツ・スポット接続ツールの設定変更



重要!

- ・ PPPoEのサービスを停止／再開する操作は、本体をリセットすることによって完了します。 PPPoEのサービスを停止／再開する場合は、必ず最後に本体をリセットしてください。
- ・ リセットの方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください。
- ・ 本ページに記載するリセットとは、Windows Mobile搭載機を初期状態に戻す「フル・リセット」のことではありません。

お知らせ

- ・ PPPoEのサービスを停止中にステップ①～④の操作を行うと、「サービス設定」画面に「現在 PPPoE のサービスは停止されています。サービスを開始しますか?」と表示されます。 【サービス開始】 ボタンをタップした後、本体をリセットすると、PPPoEのサービスを再開することができます。

Windows Mobileをリセットする

接続ツールを使用してWindows Mobile搭載機をリセットすることも可能です。

※本ページに記載するリセットとは、Windows Mobile搭載機を初期状態に戻す「フル・リセット」のことではありません。

1 「インターネットへの接続設定を登録する (P.19)」のステップ①～⑤の操作を行って右の画面を表示する

2 【メニュー】をタップする

3 【Windows Mobileのリセット】をタップする

4 【OK】ボタンをタップする

The screenshot shows the '接続' (Connection) screen of the 'フレッツ・スポット接続ツール' (Flets Spot Connection Tool). The connection details are as follows:

接続先:	〇〇〇への接続
ユーザー名:	* * * @ * * * .ne.jp
パスワード:	*****
アダプタ:	内蔵ワイヤレスLAN
MACアドレス:	00-00-00-00-00-00

Buttons: 接続 (Connect), 終了 (End)

Menu items:

- 追加 (A)
- 変更 (C)
- 削除 (D)
- 設定 (S) ▶
- Windows Mobileのリセット (R) (highlighted in red)
- バージョン情報... (Q)

Bottom bar: A, メニュー (Menu) (highlighted in red)

The second screenshot shows the 'Windows Mobile のリセット' (Reset Windows Mobile) dialog box with the following text:

Windows Mobile をリセットします。よろしいですか?


Buttons: OK (highlighted in red), キャンセル (Cancel)

Bottom bar: A, メニュー (Menu)

バージョン情報を表示する

接続ツールのバージョン情報を表示する方法について説明します。

1 「インターネットへの接続設定を登録する (P.19)」のステップ①～⑤の操作を行って右の画面を表示する



2 【メニュー】をタップする

3 【バージョン情報】をタップする

4 バージョン情報が表示される



4. フレッツ・スポット接続ツールをアンインストールする

Windows Mobile搭載機を操作してアンインストールする場合は・・・

次ページ以降の「Windows Mobile搭載機を操作してアンインストールする」をご参照ください

ホストPCを操作してアンインストールする場合は・・・

「ホストPCを操作してアンインストールする(P.46)」をご参照ください

- この章で説明するインストール方法は、ホストPCのOSとしてWindows XPとWindows Vistaを利用している場合を例にとって説明しています。他のバージョンのOSでも、同様の操作でアンインストールすることができます。

Windows Mobile搭載機を操作してアンインストールする



Windows Mobile搭載機を操作して本接続ツールをアンインストールする方法について説明します。

重要！

- ・本接続ツールをアンインストールすると、登録した接続設定もすべて削除されます。




4. フレッツ・スポット接続ツールをアンインストールする



8

【はい】をタップする



ご注意！

- ・本接続ツールのアンインストールは、本体をリセットすることによって完了します。必ず最後に本体をリセットしてください。
- ・リセットの方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください。
- ・本ページに記載するリセットとは、Windows Mobile搭載機を初期状態に戻す「フル・リセット」のことではありません。

ホストPCを操作してアンインストールする


ホストPCを操作して本接続ツールをアンインストールする方法について説明します。

重要！


- ・本接続ツールをアンインストールすると、登録した接続設定もすべて削除されます。

お使いのパソコンが Windows XP/2000 の場合

1 ActiveSync を利用してホストPCとWindows Mobile搭載機を接続する



2 【ツール】をクリックする




3 【アプリケーションの追加と削除】をクリックする

4

【FletsSpotConnectTool NTT-EAST, WEST】のチェックボックスのチェックを外す

5

【OK】ボタンをクリックすると、接続ツールがアンインストールされる



お知らせ

- ・「アプリケーションの追加と削除」画面で【FletsSpotConnectTool NTT-EAST, WEST】を選択して、【削除】ボタンをクリックすると、Windows Mobile搭載機とホストPCの両方から、本接続ツールが削除されます。
- ・本接続ツールをアンインストールした後で、「アプリケーションの追加と削除」画面で、【FletsSpotConnectTool NTT-EAST, WEST】のチェックボックスをチェックして、【OK】ボタンをクリックすると、本接続ツールを再インストールすることができます。

お使いのパソコンが Windows Vista の場合

1 Windows Mobile デバイスセンターを利用してホストPCとWindows Mobile搭載機を接続する




2 【詳細】をクリックする



3 【アプリケーションの追加と削除】をクリックする

4

【 FletsSpotConnectTool
NTT-EAST, WEST】のチェッ
クボックスのチェックを
外す



5

【OK】ボタンをクリックす
ると、接続ツールがアンイ
ンストールされる

お知らせ

- ・ 本接続ツールをアンインストールした後で、「アプリケーションの追加と削除」画面で、【FletsSpotConnectTool NTT-EAST, WEST】のチェックボックスをチェックして、【OK】ボタンをクリックすると、本接続ツールを再インストールすることができます。

付録

Q&A(困ったときは)

ご注意!

- ・以下のQ&Aに記載するリセットとは、本体を初期状態に戻す「フル・リセット」のことではありません。
- ・リセットの方法については、Windows Mobile搭載機の取扱説明書をご参照ください。

Q : インストール完了後に本接続ツールを起動しようとする、「PPPoEに対応したドライバが見つかりませんでした。アプリケーションを終了します。」と表示されて起動することができません。

A : 本体をリセットしてから、本接続ツールを起動してください。

Q : 【接続先】の名称、【ユーザー名】、【パスワード】は、何文字まで入力できますか？

A : 【接続先】の名称には、全角または半角で20文字まで入力できます。
【ユーザー名】、【パスワード】には、半角256文字まで入力できます。

Q : 「ネットワークアダプタを認識できませんでした。」と表示されて接続できません。

A : ①無線LANカードを挿入していない場合は、挿入してください。
②既に無線LANカードを挿入している場合は、一度抜いた後、再挿入してください。
無線LANを内蔵しているWindows Mobile搭載機の場合は、無線LAN機能のスイッチを一度OFFにした後、ONにしてください。
③それでも正しく認識されない場合は、本体をリセットしてください。
④それでも正しく認識されない場合は、無線LANカードに付属しているユーティリティソフトを使用して、無線LANカードが正しく動作していることを確認してください。
ユーティリティソフトの操作方法については、各メーカーの取扱説明書をご参照ください。

Q : Internet Explorerや受信トレイ、Media Playerを起動しても、自動的に接続しません。

A : 本接続ツールは、Internet Explorer等を起動しても自動的に接続しません。
本接続ツールを起動して接続してください。

Q : 本接続ツールで接続中に、自動的に電源を切る機能（オートパワーオフ）で本体の電源が切れません。

A : 本接続ツールでの接続中は、自動的に電源を切る機能（オートパワーオフ）はキャンセルされます。

Q : 本接続ツールによる接続とActiveSyncによる接続は、同時に利用することができますか？

A : 同時に利用することはできません。
本接続ツールを使用してISP（プロバイダ）に接続する際には、事前にActiveSyncによる接続を切断してください。

Q : アンインストールは、どのように行うのでしょうか？

A : 「4. フレッツ・スポット接続ツールをアンインストールする (P. 42)」をご参照ください。

Q : 本接続ツールは日本語版以外のWindows Mobile搭載機で使えますか？

A : 本接続ツールは、日本語環境のみをサポートしています。

Q : 「高セキュリティプラン」で契約しています。接続ツールを使用して『フレッツ・スポット』を利用することは、可能でしょうか？

A : 「高セキュリティプラン」は、Windows Mobile搭載機によるご利用には対応しておりません。

Q : 本接続ツールをインストールしようとする、Windows Mobile搭載機の画面に「お使いの本接続ツールはバージョンが違います」と表示されて、本接続ツールをインストールすることができません。

A : Windows Mobile 6搭載機及びWindows Mobile 5.0搭載機に、Windows Mobile 6搭載機及びWindows Mobile 5.0搭載機用以外の接続ツール（“setupPPC2000.exe”、“setupPPC2002.exe”、“setupPPC2003SE” など）をインストールしようとした場合、上記のようなメッセージが表示されます。

Windows Mobile 6搭載機用のインストーラー（setupWM60_PSPC.exe）を弊社ホームページからダウンロードしてインストールしてください。

Q : 「接続が切断されました。設定を確認してからやり直してください。問題が解消しない場合は、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。」と表示されて、接続できません。

A : 【ユーザー名】または【パスワード】が間違っている可能性があります。

【ユーザー名】を確認してください。

【ユーザー名】が正しい場合は、【パスワード】を再度入力してください。

Q : 「接続に失敗しました。」と表示されて、接続できません。

A : 再度接続をやり直してください。

それでも接続できない場合は、接続設定の【IPアドレス】タブの【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックして、接続を試みてください。

【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックすることにより、接続が可能になる場合があります。

インターネットへの接続設定の変更方法については、「インターネットへの接続設定を変更する (P. 32)」をご参照ください。

Q : 接続時に以下のエラーメッセージが表示されます。

A : これらのエラーメッセージが表示された場合は、対処方法を試してください。

表示メッセージ	対処方法
アクセスポイントが見つかりませんでした。	接続先のアクセスポイントがご利用いただける場所ではない可能性があります。接続先のアクセスポイントがご利用いただける場所へ移動して、再度お試しください。
アクセスポイントとの接続に失敗しました。	フレッツ・スポットを検索中と表示された後、「アクセスポイントとの接続に失敗しました」と表示されて接続できない場合は、フレッツ・スポットに登録している無線LANカードでないことが考えられます。フレッツ・スポットに登録している無線LANカードで再度お試しください。上記以外の場合は、接続先SSIDの指定に誤りがあることが考えられます。アクセスポイントへの接続設定をご確認ください。
PPPoEのディスカバリステージにおいてACが見つかりませんでした。	アクセスポイントにいないか、無線LANカードのネットワーク設定に誤りがあることが考えられます。アクセスポイントに移動するか、無線LANカードのネットワーク設定をご確認ください。
PPPoEのディスカバリステージにおいてACへの認証に失敗しました。	再度接続をやり直してください。
接続が切断されました。	再度接続をやり直してください。
通信中に、通信カードが抜かれたかあるいは電源がオフにされました。 通信カードが挿入されている場合は一度抜き、しばらく時間をおいて挿入しなおしてください。	無線LANカードを再度挿入し直して、接続をやり直してください。 無線LANを内蔵しているWindows Mobile搭載機の場合は、無線LAN機能のスイッチを一度OFFにした後、ONにしてから、接続をやり直してください。
接続が切断されました。設定を確認してからやり直してください。 問題が解消しない場合は、インターネットサービスプロバイダに問い合わせてください。	【ユーザー名】または【パスワード】が間違っている可能性があります。 【ユーザー名】を確認してください。 【ユーザー名】が正しい場合は、【パスワード】を再度入力してください。
接続に失敗しました。	再度接続をやり直してください。 それでも接続できない場合は、接続設定の【IPアドレス】タブの【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックして、接続を試みてください。

	<p>【認証方式を変更する】チェックボックスをチェックすることにより、接続が可能になる場合があります。</p> <p>接続設定の変更方法については、「インターネットへの接続設定を変更する(P. 32)」をご参照ください。</p>
--	--

Q : 本接続ツールの接続設定で設定する項目（IPアドレスとネームサーバー）と、【スタート】→【設定】→【接続】タブ→【ネットワークカード】アイコン→【ネットワークアダプタ】タブをタップすると表示される「PPPoE Connection Adapter」のプロパティで設定する項目では、どちらが優先されますか？

A : 接続ツールで設定する項目（IPアドレスとネームサーバー）が、ISP（プロバイダ）への接続時に使用されます。

「PPPoE Connection Adapter」のプロパティで設定する項目は使用されません。

お問い合わせ診断フロー

お問い合わせの前に、下記の『お問い合わせ診断フロー』に沿ってご確認くださいませよう
 お願いします。

フレッツ・スポットからインターネットに接続できない

『フレッツ・スポット』を「標準プラン」でご契約されていますか？

はい

いいえ

「高セキュリティプラン」をご契約のお客様は、
Windows Mobile搭載機によるご利用はできません

フレッツ・スポット接続ツールをインストールしていますか？

はい

いいえ

P. 11以降を参照してインストールしてください

フレッツ・スポット接続ツールのISP（プロバイダ）の接続設定は完了していますか？

はい

いいえ

P. 18以降を参照して設定してください

現在、フレッツ・スポットがご利用いただける場所にいますか？

はい

いいえ


フレッツ・スポットがご利用いただける場所へ移動してください。

アクセスポイントについては、下記のホームページ
 でご確認ください

<http://flets-w.com/spot/>

次ページへ

次ページへ



索引

I		し	
IPカスタマサポート	8	システム要件	7
ISP	58	自動接続を有効にする	36
P		せ	
PPPoE	58	接続先設定を削除する	33
PPPoEのサービスを停止する	38	接続先設定を追加する	19
S		接続先設定を変更する	32
SSID (ESS-ID)	58	切断する	30
W		た	
Windows Mobileをリセットする	40	ダウンロード方法	59
あ		と	
アンインストール	42	動作環境	7
い		は	
インストール	11	バージョンアップ	59
インターネットに接続する	24	バージョン情報	41
お		ふ	
お問い合わせ先	8	フレッツ・スクウェア	9, 20
お問い合わせ診断フロー	55	フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile 用]	6
こ		プログラム名の正式名称	3
工事情報・故障情報	8	め	
さ		メモリ空き容量	7
再インストール	47, 49	よ	
		用語説明	58

用語説明

ISP・・・

ISPとは、Internet Service Provider（インターネット・サービス・プロバイダ）の略です。一般に「プロバイダ」と呼ばれる、インターネット接続サービス業者のことです。

ご注意！

- ・『フレッツ・スポット』をご利用いただくには、フレッツ・スポット対応のプロバイダとご契約いただく必要があります。

PPPoE・・・

PPPoEとは、Point-to-Point Protocol over Ethernetの略です。

PPPは、ダイヤルアップ接続において、ユーザIDとパスワードを用いて認証し、接続する際に利用される一般的なプロトコルです。PPPoEは、PPPをイーサネット（Ethernet）上で実現するためのプロトコルです。

重要！

- ・『フレッツ・スポット』に接続するためには、PPPoE機能が必要になります。
フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] は、Windows Mobile搭載機にPPPoE機能を追加するためのソフトウェアです。

SSID（ESS-ID）・・・

SSID（ESS-ID）とは、無線LANの国際標準規格であるIEEE802.11によって規格化された、固定した相手先との接続を行うための識別データです。SSID（ESS-ID）が一致している端末同士は、無線通信することができます。

ご注意！

- ・NTT西日本よりお知らせしているSSID（ESS-ID）を、無線LANカードに付属する各メーカーの取扱説明書を参照して、正しく設定してください。
- ・Windows Mobile搭載機の設定画面では、SSID（ESS-ID）は「ネットワーク名」と表示されます。

フレッツ・スポット接続ツール[Windows Mobile用]のバージョンアップについて

NTT西日本よりお客さまに配布しておりますフレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] につきましては、最新バージョンを下記の方法でダウンロードすることができます。

ダウンロード方法

- ①ホストPCでインターネットに接続してください。
- ②ブラウザを起動し、下記のURLにアクセスしてください。
<http://fleets-w.com/spot/download/>
- ③フレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] の最新バージョンに関する情報が表示されます。
- ④表示された説明に従って、必要なファイルをダウンロードしてください。
※ダウンロードするには、IDとパスワードが求められますので、NTT西日本よりお知らせしたIDとパスワードを入力してください。

※現在ご利用中のフレッツ・スポット接続ツール [Windows Mobile用] で問題なくご利用いただける場合は、上記のアップデートは不要です。

※万一トラブル等が発生した場合は、下記までご連絡ください。

●フレッツ・スポットの設定・操作方法等に関するお問い合わせ先

[フレッツ・アプリケーションサービスホットライン]

0120-473202

※携帯電話・PHSからもご利用可能です。

午前9:00～午後6:00 [土・日・祝日も受付] (年末年始12/29～1/3を除く)

●フレッツ・スポットの通信速度・故障・技術等に関するお問い合わせ先

[IPカスタマサポート]

0120-248395 (24時間受付)

※携帯電話・PHSからもご利用可能です。

フレッツ・スポット接続ツール[Windows Mobile用] セットアップガイド 第3版

— Windows Mobile 6 Classic、Professional Windows Mobile 5.0 for Pocket PC、Pocket PC Phone Edition 搭載機をご利用の方向け —

発行日：2008年10月

発行：西日本電信電話株式会社

〒540-8511 大阪府大阪市中央区馬場町3番15号

本書の無断複写複製（コピー）・転載を禁じます。
