

## 〈お知らせ〉

# フレッツ・スポット高セキュリティプラン Windows Vista® 64bit対応版ソフトの提供について

平素は弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

「Windows Vista® 64bit端末」でフレッツ・スポット高セキュリティプランをご利用になる場合は、下記の設定方法をご参照のうえ、フレッツ・スポットをご利用になるパソコンに「Flets Spot 1X Tool(64bit対応版)」をインストール・設定いただきますようお願い申し上げます。


なおフレッツ・スポットでご利用いただきます通信機器(Macアドレス)を追加・変更をされる場合は、別途、NTT西日本へのお申し込みが必要となります。

今後とも、フレッツ・スポットおよび弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

※Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

### 【設定・操作方法に関するお問い合わせ先】


フレッツ・アプリケーションサービスホットライン

 0120-473202

午前9:00～午後6:00(12/29～1/3は除く)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

### 【通信機器の追加・変更に関するお問い合わせ先】

 0120-116116


午前9:00～午後9:00(12/29～1/3は除く)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※通信機器は2端末までご登録いただけます。

## Flets Spot 1X Tool(64bit対応版)の設定方法

### ■ご利用までの流れ



### 電子証明書のインストール

※フレッツ・スポットの電子証明書をすでにインストール済の方は「Flets Spot 1X Tool(64bit対応版)」のインストールからお進みください


### ■電子証明書のインストール

※フレッツ・スポットの電子証明書をすでにインストール済の方は「Flets Spot 1X Tool(64bit対応版)」のインストールからお進みください

- ①NTT西日本よりお届けの電子証明書(CD-ROM)をパソコンのCD-ROMドライブにセットし、[スタート]→[マイコンピュータ]と順に選択
- ②CD-ROMのアイコンをダブルクリック


### STEP 1

証明書ファイルのアイコンをダブルクリック!



### STEP 2

【次へ】をクリック!




# 電子証明書のインストール(つづき)

※フレッツ・スポットの電子証明書をすでにインストール済の方は「Flets Spot 1X Tool(64bit対応版)」のインストールからお進みください


## STEP 3

【次へ】をクリック！




## STEP 4

①NTT西日本よりお知らせしている秘密キーのパスワードを入力  
②【次へ】をクリック！




## STEP 5

①【証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する】を選択  
②【次へ】をクリック！




## STEP 6

【完了】をクリック！




## STEP 7

【はい】をクリック！



## STEP 8

【OK】をクリック！  
この操作で証明書が保存されます。  
証明書の有効期限は発行から約5年となります。



# Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)のインストール

## STEP 1


【Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)】アイコンを右クリックし、【管理者として実行】をクリック！

※ユーザーアカウント制御画面が表示されますが、「許可」をクリックしてください




## STEP 2

【次へ】をクリック！




## STEP 3

①【使用許諾書】を確認  
②【使用許諾契約の条項に同意します】をチェック！  
③【次へ】をクリック！




## STEP 4

【次へ】をクリック！




## STEP 5

【インストール】をクリック！



## STEP 6

①【完了】をクリック！  
②設定を有効にするために再起動を行ってください




# Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)の設定

## STEP 1

- ①【スタート】メニューをクリックした後、すべてのプログラムをクリック
- ②【Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)】フォルダの【Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)】をクリック


## STEP 2

- ①ツールバーで表示される【Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)】のアイコンをクリックする
- ②【設定】をクリック！




## STEP 3

- ①【無線LANアダプタ】を選択しチェック！
- ②【西日本電信電話株式会社】を選択しチェック！
- ③【編集】をクリック！




## STEP 4

- ①【EAPの種類】がEAP-TLSであることを確認
- ②【プロパティ】をクリック！




## STEP 5

- ①【証明書の種類】が証明書ストアであることを確認
- ②【参照】を選択しチェック！




## STEP 6

- ①【フレッツ・スポット】の証明書を選択
- ②【有効期限】が期限内であることを確認
- ③【OK】をクリック！




## STEP 7

- ①【SPOT-ACCESS-CA】が表示されている事を確認
- ②【サーバー証明書】をチェック！
- ③【選択】をクリック！




## STEP 8

- ①【証明書の種類】が証明書ストアであることを確認
- ②【参照】をクリック！




## STEP 9

- ①【SPOT-ACCESS-CA】を選択
  - ②【OK】をクリック！
- ※【SPOT-ACCESS-CA】が一覧に表示されない場合はマイクロソフト社様の下記ホームページに記載された手順を実施し、再度STEP7から設定してください。
- ※<http://support.microsoft.com/kb/932156/ja/>




## STEP 10

- ①【SPOT-ACCESS-CA】が表示されている事を確認
- ②【OK】をクリック！




## STEP 11

- ①【OK】をクリック！



## STEP 12

- ①【無線LANアダプタ】、西日本電信電話株式会社がチェックされ、一番上であることを確認
- ②【OK】をクリック！




東日本エリアでもご利用される場合は、「東日本電信電話株式会社」にもチェックをし、STEP3~12の設定を同様に実施してください。事前に設定しておくことで、東日本エリアでも自動で接続されます。

## Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)の接続

### STEP 1

接続されていない状態

- ① ツールバーで表示される【Flets Spot 1x Tool (64bit対応版)】のアイコンをクリックする
- ② 【再接続】をクリック!




### STEP 2

【接続中】の際は、アイコンの扉が閉じたり開いたりします




### STEP 3

【接続】が完了すると、アイコンが【緑色】になります。引き続きISPやフレッツ・スクウェアに接続してください



※正常に接続されている場合

ツールバーで表示される【Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)】のアイコンが【緑色】であれば【接続】できていますので、引き続きISPやフレッツ・スクウェアに接続してください




## Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)のアンインストール

※アンインストールを行う際は、事前に現在実行中のアプリケーションをすべて終了させておいてください


### STEP 1

- ① 【スタート】メニューをクリック
- ② 【コントロールパネル】をクリック



### STEP 2

【コントロールパネルホーム】表示であることを確認し、【プログラムのアンインストール】をクリック



### STEP 3

【Flets Spot 1x Tool(64bit対応版)】を右クリックし、【アンインストール】をクリック



### STEP 4

- ① 【はい】をクリック
- ② 設定を有効にするため再起動を行ってください

