

標準プラン

Windows Vista 「フレッツ・スポット」設定マニュアル

※本設定では、インストール作業の後に再起動が必要になります。設定を行なう際のマニュアルは「表示」ではなく、必ず任意の場所にダウンロードし、ご利用いただけますようよろしくお願いいたします。

ワイヤレスネットワークの設定

インターネット接続の設定

インターネットへ接続する


- STEP1 ワイヤレスネットワークの設定 P1～P4
- STEP2 インターネット接続用のプロファイルを作成する P5～P6
- STEP3 インターネットへ接続する P7～P8

STEP1 ワイヤレスネットワークの設定



現在実行中のアプリケーションはすべて終了させておいてください。
無線LANアダプタの種類によっては、ワイヤレスネットワークと認識せず、ローカルネットワークと認識する機種もあります。その場合は、無線LANアダプタの設定ユーティリティにて設定を行います。
・事前に無線LANアダプタドライバのインストールが必要です。
・無線LANアダプタの設定ユーティリティにて設定される場合は、無線LANアダプタの取扱説明書をご参照ください。

1




①【スタートメニュー】から
②【コントロールパネル】をクリック

2




①【コントロールパネルホーム】にて、
②【ネットワークとインターネット】の
【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリック

3



【ネットワーク接続の管理】をクリック

4



ご利用になる無線LAN機器の【ワイヤレスネットワーク接続】の状態が【有効】または【接続されていません】であることを確認する。

【無効】の場合は【ワイヤレスネットワーク接続】を選択し、【右クリック】→【有効】を選択し、【有効】または【接続されていません】と表示されるのを確認してウィンドウを閉じる。

5



【ネットワークと共有センター】ウィンドウの【更新】ボタンをクリック Click!


6




【ワイヤレスネットワークの管理】をクリック Click!

7



【ワイヤレスネットワークの管理】ウィンドウの【追加】をクリック Click!

8



【ネットワークプロファイルを手動で作成します】をクリック



9



①【ネットワーク名 (SSID)】にNTT西日本より開通時にお知らせしているNTT西日本エリアの場合のSSID (ESS-ID)を入力

②【セキュリティの種類】に【WEP】を選択

③【セキュリティキーまたはパスフレーズ】にNTT西日本より開通時にお知らせしているNTT西日本エリアの場合の暗号 (WEP) キーを入力

※SSID (ESS-ID)、暗号 (WEP) キーは<お申込内容のご案内>に記載しています。ASCIIまたはHEXのどちらを入力しても結構です。


④【ネットワークがブロードキャストを行っていない 場合でも接続する】をチェック

※この欄にチェックがない場合は一部のフレッツ・スポットアクセスポイントが利用できない場合があります。

⑤【次へ】をクリック




10



【接続の設定を変更します】をクリック



11




①【接続】タブを選択

②【このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に接続する】にチェック

③【さらに優先順位の高いネットワークが利用可能な場合は、そのネットワークに接続する】にチェック

④【ネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する】にチェック

12




- ① **【セキュリティ】** タブを選択
- ② **【セキュリティの種類】** に
【認証なし (オープンシステム)】 を選択
- ③ **【暗号化の種類】** に **【WEP】** を選択
- ④ **【OK】** をクリック

Click!

STEP2 インターネット接続用のプロフィールを作成する

1



【スタートメニュー】から
【コントロールパネル】をクリック
Click!

2




【コントロールパネル】にて、
【ネットワークとインターネット】の
【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリック
Click!

3




左カラムの【タスク】の
【接続またはネットワークのセットアップ】
をクリック
Click!

4




【インターネットに接続します】を選択し、
【次へ】をクリック
Click!


5



【ブロードバンド (PPPoE)】をクリック 

6




プロバイダ (ISP) から提供された「**ユーザー名**」
「**パスワード**」を入力し、**【接続】**をクリック 

入力方法	
プロバイダ (ISP) より提供された 「ユーザー名」と「パスワード」 を正確に入力してください。 (例) taro@xxx.xx.xx ユーザID ドメイン名	「半角・英数」モードで入力してください。 また大文字・小文字にご注意ください。

■ **ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。**
 ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
 パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など


※詳しくは**プロバイダ (ISP) へご確認ください。**
 ※必要に応じて「このパスワードを記憶する」の設定項目にチェックを入れてください。

7



インターネットへの接続作業がはじまります。

8



インターネットに接続されました。

STEP3 インターネットへ接続する



接続する前にお近くの **フレッツ スポット** がご利用できる場所へ移動してください。

ご利用スポットは、フレッツ・スポットホームページでご確認ください。

NTT西日本エリアの場合

<http://flets-w.com/spot/map/> (パソコン用)

<http://flets-w.com/spot/k/map/> (携帯電話用)


フレッツ・スクウェアの接続切替方法については下記ホームページをご覧ください。

<http://www.flets-square.info/connection/>

インターネット接続用のプロフィールを使って、インターネットへ接続してください。

※下記の手順ではプロフィール名を「NTT西日本」としています。※プロフィールの作成方法は左面をご覧ください。


1



[スタートメニュー] から [接続先] をクリック



2




先ほど作成した【プロバイダ (ISP)】をクリック



※P6で設定した接続名が表示されます


3



[接続] をクリック




4



インターネットに接続完了

インターネットを終了する場合は…


1



接続している【プロバイダ (ISP)】※を選択し、
【接続済み】を確認して、【切断】をクリック▲
Click!

※P6 6 で設定した接続名が表示されます

2



インターネットから切断

著作権／免責事項

- ・本書の内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
 - ・無断でコピー等を行うことは法律で禁止されています。
 - ・本書内容は予告なく変更することがあります。
 - ・本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
 - ・ソフトウェア及びデータに関して、動作保証も含め一切保証いたしません。
 - ・ソフトウェア及びデータの使用に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償は行わないものとします。
 - ・コンピュータプログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルすることを禁止します。
 - ・ソフトウェア及びデータを許可なく使用、ネットワーク等で転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止します。
-
- ・Windows[®]、Windows Vista[®]、Windows[®] XP、Windows[®] 2000、Windows[®] Server 2003、Internet Explorer[®]、Microsoft Outlook Expressは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Macintosh、MacOS[®]は米国Apple Computer,inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
 - ・PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
 - ・Adobe及びAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
 - ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
 - ・本書中の登録商標または商標には[®]は表示しておりません。