

# パソコン定期点検ツールアンインストーラー

## 操作説明書

2016/9/13

西日本電信電話株式会社

本ドキュメントはパソコン定期点検ツールアンインストーラーの操作方法について記述したものである。本ドキュメントに記述した内容に従い操作する事で「パソコン定期点検ツール」をアンインストールする事ができる。

#### 【操作手順】


1. NTT 西日本 HP サイトよりダウンロードした「tool」フォルダーを任意のフォルダーにコピーする。

例)C:\Users\xxxx\Desktop にコピーする。

2. 「tool」フォルダーをカレントディレクトリにした状態でコマンドプロンプトを起動する。

上記 1 項でコピーした「tool」フォルダー内で、「Shift」キーを押しながらマウスを右クリックするとコンテキストメニューが表示される。

このコンテキストメニュー内の「コマンドウインドウをここで開く (W)」をクリックする事で「tool」フォルダーをカレントディレクトリにした状態でコマンドプロンプトを起動できる。




3. パソコン定期点検ツールアンインストーラーを起動するためにコマンドプロンプトに以下書式でコマンドを入力し「Enter」キーを押す。

- ・ 書式

ForceDeleteTool\_NTTW.exe <削除対象ツールのバージョン>

以下は <削除対象ツールのバージョン> として「1.0.16.0」を指定した場合の例である。

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar reads "C:\Windows\system32\cmd.exe". The command prompt shows the path "C:\Users\optim\Desktop\tool" followed by the command ">ForceDeleteTool\_NTTW.exe 1.0.16.0". The command and its arguments are highlighted with a red rectangular box. The window has standard Windows controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

■ 補足

削除対象ツールのバージョンは以下の通り。


1.0.9.0, 1.0.10.0, 1.0.12.0, 1.0.13.0, 1.0.14.0, 1.0.15.0, 1.0.16.0

注) 1.0.11.0 は存在しない。


4. ユーザーアカウント制御画面が表示されたら「はい」をクリックする。



5. 削除の準備が完了すると以下状態で処理が一時停止するので、「Y」を入力後に「Enter」キーを押す。



6. 削除処理が完了すると以下の状態で処理が一時停止するので「Enter」キーを押し削除ツールを終了する。



```
C:\Users\optim\Desktop\tool\ForceDeleteTool_NTTW.exe
EarthAirサービスの登録を解除しました。
EarthAirのCOMコンポーネントの登録を解除します。
EarthAirのCOMコンポーネントの登録を解除しました。
EarthAirPSのCOMコンポーネントの登録を解除します。
EarthAirPSのCOMコンポーネントの登録を解除しました。
DistributerのCOMコンポーネントの登録を解除します。
DistributerのCOMコンポーネントの登録を解除しました。
AirHostのCOMコンポーネントの登録を解除します。
AirHostのCOMコンポーネントの登録を解除しました。

レジストリを削除します。
インストーラーファイルを削除します。
スタートメニューのショートカットを削除します。
スタートアップのショートカットを削除します。
デスクトップのショートカットを削除します。
削除対象のプログラムのユーザー設定フォルダを削除します。
削除対象のプログラムのユーザー設定ファイルを削除します。
「プログラムの追加と削除」で使用する情報のフォルダを削除します。
パソコン点検サポートツールのファイルを削除します。

強制削除が完了しました。
完全に削除する場合、再度インストール後に「プログラムの追加と削除」からアンインストールを行ってください。
Enterキーで終了します...
```

以上